


Manual para instalar VPN en Android

Para acceder a su máquina Alfa de remoto, debe realizar los siguientes pasos:


1. En la pantalla inicial de su dispositivo, abrir el Play Store de Google



2. En la parte superior de la pantalla, escriba “**openvpn for android**” y seleccione la aplicación seleccionada en rojo




3. Haga clic en el botón verde que dice “**instalar**”



4. Vaya a su aplicación de mail preferida y descargue el archivo enviado por Alfa con extensión **“.ovpn”** (en este ejemplo se llama **Demo.ovpn**)




5. Después de descargar el archivo, regrese a la pantalla inicial de su dispositivo y haga clic en el icono **“Openvpn for Android”** para abrir la aplicación




6. Una vez la aplicación es abierta, presione en el signo de más ubicado en la esquina superior derecha.



7. Luego seleccione Importar




8. En la nueva pantalla mostrada seleccione el archive anteriormente descargado de su mail



9. Presione en el signo de Check ubicado en la esquina superior derecha.



10. Ahora el archivo está listo para su uso. Hacer clic en el archivo



11. En la Ventana que se muestra después de clicar en el archivo presione “OK”



12. Debajo del estado de VPN se debe visualizar “Conectado”




13. Abrir su navegador preferido




14. Inserte la dirección IP de la maquina deseada. (Esta información se encuentra en la última página de este documento

15. Inserte su Usuario y clave de acceso proporcionado por Alfa seguido por hacer clic en “iniciar sesión”. (Esta información se encuentra en la última página de este documento



16. Para desconectarse, abra OpenVPN para Android, seleccione el archivo debajo de “Perfil”, y luego en la nueva Ventana abierta “Desconectar”.



17. Para reconectar, repetir los pasos del 10 al 16.

Listado de Maquinas

- Para acceder a las maquinas Alfa ya instaladas debe ingresar la dirección IP contenida en la siguiente tabla de la maquina deseada .
 - Las credenciales todas las maquinas son (esta clave puede ser modificada por el usuario):
 - Usuario: alfadesk